



Outlook Express 6.0

Para configurar una cuenta de correo en su programa cliente **Outlook Express 6.0**, deberá seguir los siguientes pasos:


Abra el programa y acceda al menú, **Herramientas -> Cuentas**




Una vez allí, pulse sobre la pestaña **Correo**, y después en el botón **Agregar -> Correo...**



Se iniciará entonces un asistente para la configuración de la cuenta.
En la primera ventana inserte el nombre que desea asociar a la cuenta de correo



Pulse en **Siguiente** e inserte en la siguiente pantalla la dirección de email que desea configurar



The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Asistente para la conexión a Internet". The current step is "Dirección de correo electrónico de Internet". The text inside reads: "La dirección de correo electrónico es la dirección que otras personas utilizarán para enviarle mensajes." Below this is a text input field containing "usuario@dominio.com". Underneath the field is the example text "Por ejemplo: alguien@microsoft.com". At the bottom of the dialog are three buttons: "< Atrás", "Siguiente >", and "Cancelar".


Pulse de nuevo en **Siguiente**. Ahora debe insertar los siguientes datos:

- Tipo de servidor de correo entrante: POP3 o IMAP:
 - Elija POP3, si desea descargarse los mensajes del servidor a su ordenador personal.
 - Elija IMAP, si desea mantener los mensajes en el servidor hasta que decida eliminarlos.

Podrá elegir cualquiera de los dos tipos de protocolo de trabajo con su servidor de correo entrante, sin embargo el más habitual es el protocolo POP3.

- Servidor de correo entrante: el nombre de su servidor de correo entrante, del tipo: mail.dominio.com
- Servidor de correo saliente : el nombre de su servidor de correo saliente, del tipo: smtp.dominio.com

Podrá verificar estos datos desde el panel de control de su dominio, en el apartado de buzones.



Asistente para la conexión a Internet

Nombre del servidor de correo electrónico

Mi servidor de correo entrante es


Servidor de correo entrante (POP3, IMAP o HTTP):

El servidor SMTP se utiliza para el correo saliente.


Servidor de correo saliente (SMTP):

< Atrás Siguiete > Cancelar

Pulse en **Siguiete** e introduzca el nombre de usuario y la contraseña del buzón.
Podrá obtener estos datos en el panel de control de su dominio, apartado buzones.


A screenshot of a Windows-style dialog box titled 'Asistente para la conexión a Internet'. The main heading is 'Inicio de sesión del correo de Internet'. The dialog contains a text area with the instruction: 'Escriba el nombre de la cuenta y la contraseña que su proveedor de servicios Internet le ha proporcionado.' Below this are two input fields: 'Nombre de cuenta:' with the text 'login' and 'Contraseña:' with a masked password 'xxxxxxxx'. A checked checkbox labeled 'Recordar contraseña' is positioned below the password field. A paragraph of text explains that if the provider requires secure password authentication (SPA), the user should check the 'Iniciar sesión usando autenticación de contraseña segura (SPA)' checkbox. At the bottom, there are three buttons: '< Atrás', 'Siguiete >', and 'Cancelar'. A mouse cursor is visible over the top right corner of the dialog box.

Vuelva a pulsar en **Siguiete** y aparecerá la ventana final en la que debe pulsar en **Finalizar** para acabar el proceso



Si su servidor de correo saliente requiere autenticarse para el envío, deberá además realizar la siguiente, modificación:

1. Acceda de nuevo al menú, **Herramientas** -> **Cuentas** y pulse sobre la pestaña **Correo**.
2. Podrá ver ahora una línea con la cuenta recién configurada. Selecciónela con el ratón y pulse sobre el botón **Propiedades**.
3. Ahora vaya a la pestaña **Servidores** y marque la casilla **Mi servidor requiere autenticación**



4. Finalmente pulse en **Aplicar** y en **Aceptar**.